

Przydatne skróty klawiaturowe i komendy

dla CAD Decor PRO 4.X, CAD Decor 4.X i CAD Kuchnie 8.X

ŚRODOWISKO CAD 64-bit

KLAWISZE FUNKCYJNE

F1	Otwiera pomoc programu IntelliCAD
F2	Wyświetla podgląd historii operacji
F3	Włącza lub wyłącza funkcję przyciągania kursora ESNAP
F4	Włącza lub wyłącza tablet kreślarski (tablet musi być podłączony)
F7	Włącza lub wyłącza siatkę pomocniczą GRID (punkty siatki są oddalone o 500 mm)
F8	Włącza lub wyłącza tryb ORTHO (rysowanie pod kątem prostym)
F9	Włącza lub wyłącza skok kursora SNAP (skok ustawiony jest co 1 mm)
F10	Włącza lub wyłącza śledzenie biegunowe
F11	Włącza lub wyłącza śledzenie przyciągania obiektu
F12	Włącza wizualizację

MYSZ

Shift + środkowy przycisk myszy	Obraca rysunek pod dowolnym kątem (w 3D)
Ctrl+ prawy przycisk myszy	Wyświetla Menu przyciągania
Ctrl + Shift + lewy przycisk myszy	Przybliża lub oddala aktualny widok (w czasie rzeczywistym)
Kółko myszy	Przybliża lub oddala aktualny widok (w czasie rzeczywistym)
Ctrl + Shift + prawy przycisk myszy	Przesuwa aktualny widok (w czasie rzeczywistym)
Wciśnięcie kółka (rolki), przesuwanie myszy	Przesuwa aktualny widok (w czasie rzeczywistym)
Kręcenie kółkiem (rolką) myszy	Skokowo przybliża (x 1,25) lub oddala (x 0,8) aktualny widok
Dwukrotne naciśnięcie kółka myszy	Ustawia centralny widok na cały projekt

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Ctrl+Z	Cofa ostatnią operację (w środowisku do samego początku, w wizualizacji 20 ostatnich)
Ctrl+Y	Ponawia cofniętą operację
Ctrl+S	Zapisuje projekt
Ctrl+O	Otwiera projekt
Ctrl+N	Rozpoczyna nowy projekt
E >> Enter lub Del	Usuwa element
CO >> Enter lub Spacja	Kopiuje element
M >> Enter lub Spacja	Przesuwa element
X >> Enter lub Spacja	Rozbija element
RE >> Enter lub Spacja	Odświeża rysunek
C >> Enter lub Spacja	Cofa ostatni krok podczas rysowania
Enter lub Spacja lub prawy przycisk myszy	Kończy bieżącą lub ponawia ostatnią operację
Esc	Przerywa lub kończy wykonywaną operację, zamyka okno anulując zmiany

Przydatne skróty klawiaturowe i komendy

dla CAD Decor PRO 4.X, CAD Decor 4.X i CAD Kuchnie 8.X

ŚRODOWISKO CAD 64-bit

PODCZAS RYSOWANIA ŚCIEŻKI

U >> Enter	Przechodzi do rysowania łuku na bazie 2 punktów (użytkownik wskazuje punkt początkowy i końcowy)
DR >> Enter	Przechodzi z rysowania łuku na bazie 2 punktów, do rysowania łuku na bazie 3 – użytkownik wskazuje 3 punkty: początkowy, drugi przez który ma przejść łuk, oraz końcowy (jeśli mamy włączony domyślny ruch prostopadły (F8), należy po wpisaniu komendy DR przytrzymać przycisk Shift)
L >> Enter	Przechodzi do rysowania linii prostej
Z >> Enter	Zamyka rysowaną ścieżkę (uwaga: nie działa w trybie rysowania łuków)

CZĘSTO UŻYWANE KOMENDY

L >> Enter	Rysuje linię
PL >> Enter	Rysuje polilinie (ścieżkę)
U >> Enter	Rysuje łuk
REC >> Enter >> @x,y >>Enter	Rysuje prostokąt o zadanych wymiarach (x,y oznaczają długości boków)
C >> Enter	Rysuje okrąg
D >> Enter	Rysuje średnicę (działa w trybie rysowania okręgu)
P >> Enter	Rysuje promień (działa w trybie rysowania okręgu)
PE >> Enter	Zamienia linie i/lub łuki w polilinie
Z >> Enter >> P >> Enter	Przybliża widok rysunku
Z >> Enter >> O >> Enter	Oddala widok rysunku
Z >> Enter >> G >> Enter	Pokazuje cały rysunek
MI >> Enter	Tworzy lustrzane odbicie elementu
OFFSET >> Enter	Tworzy równoległe kopie elementów, odsunięte o zadaną wartość
TRIM >> 2x Enter	Usuwa (przycina) fragmenty elementów, przecięte przez określone granice
RO >> Enter	Obraca element w płaszczyźnie widoku (w 2D)
ROTATE3D >> Enter	Obraca element pod dowolnym kątem (w 3D)
DI >> Enter	Mierzy odległość i kąt między dwoma wskazanymi punktami
UCS >> Enter >> _V >> Enter	Zmienia ustawienie układu współrzędnych – ustawia układ do widoku
UCS >> Enter >> _W >> Enter	Zmienia ustawienie układu współrzędnych – ustawia układ domyślnie
BHATCH >> Enter	Wypełnia elementy o określonych granicach kreskowaniem lub wzorem

WIZUALIZACJA – wersja 4.X i 8.X

KLAWISZE FUNKCYJNE

F1	Włącza światła
F2	Włącza lub wyłącza etykietę z informacjami o wskazanej płytce
F3	Włącza lub wyłącza etykietę z informacjami o polu powierzchni pokrytej płytkami
F4	Włącza lub wyłącza prawy, lewy i dolny panel funkcji
F12	Otwiera okno zapisu wizualizacji jako ilustracji lub Prezentacji 3D